



# ระบบให้บริการทางอินเทอร์เน็ต

(Website : www.thailandpost.com)

# คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

ฟังก์ชันสำหรับคนพิการบนระบบปฏิบัติการ Android

Document Version : 1.0.0 Released Date : April 29, 2015



# สารบัญ

## หัวข้อเรื่อง

1. การเปิดงานฟังก์ชัน TalkBack บนระบบปฏิบัติการ Android1
1.1 เปิดใช้ TalkBack เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ Android เป็นครั้งแรก1
1.2 เปิดใช้ TalkBack หลังจากการที่เริ่มใช้งานอุปกรณ์ไปแล้ว 1
2. ท่าทางในการใช้งานฟังก์ชัน Talk Back
3. การแตะเพื่อสำรวจใน TalkBack
4. เมนูตามบริบทส่วนกลางและเฉพาะรายการใน TalkBack
4.1 เมนูตามบริบทส่วนกลาง
4.2 เมนูตามบริบทเฉพาะรายการ
5. เปลี่ยนการตั้งก่า TalkBack
5.1 การตั้งค่าเสียงพูด
5.2 การตั้งค่าการตอบรับอื่นๆ
5.3 การตั้งค่าการแตะเพื่อสำรวจ
5.4 การตั้งค่าเบ็คเตล็ค
6. ปิดใช้ TalkBack
7. การติดตั้ง โปรแกรม Text To Speech เพื่อให้ Android สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้
7.1 วิธีการติดตั้ง Install VAJA TTS13
7.2 วิธีการติดตั้ง SVOX Kanya Thai14
8. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Enhance Web Accessibility15
9. เปิดใช้งานพึงก์ชันแสดงผล Caption ของรูปภาพ



### 1. การเปิดงานฟังก์ชัน TalkBack บนระบบปฏิบัติการ Android

TalkBack เป็นบริการโปรแกรมอ่านหน้าจอของ Google ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ Android TalkBack จะอธิบายและ อ่านออกเสียงเพื่ออธิบายการทำงานต่างๆ และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแจ้งเตือน TalkBack ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้การแตะเพื่อ สำรวจและท่าทางสัมผัสเพื่อนำทางไปยังส่วน ต่างๆ ของอุปกรณ์ได้แม้จะมองไม่เห็น

การเปิดใช้งานสามารถเปิด TalkBack ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นขณะตั้งค่าอุปกรณ์ Android ในครั้งแรก หรือหลังจากที่ เริ่มใช้อุปกรณ์ไปแล้วก็ตาม

#### 1.1 เปิดใช้ TalkBack เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ Android เป็นครั้งแรก

(ตัวเลือกนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.0 ขึ้นไป)

เมื่อกุณเปิดอุปกรณ์ Android เป็นครั้งแรก สามารถเปิดใช้ TalkBack จากหน้าจอการตั้งค่าครั้งแรก

- อุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.0: ใช้นิ้วมือวาครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบปิดบนหน้าจอตั้งค่า เมื่ออุปกรณ์จดจำท่าทางสัมผัสนี้ได้ แล้วจะได้ยินเสียงเตือน
- อุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.1 ขึ้นไป: กด 2 นิ้วก้างไว้บนหน้าจอตั้งก่า เมื่ออุปกรณ์จดจำท่าทางสัมผัสนี้ได้ ระบบจะเปิดใช้ TalkBack และบทแนะนำจะเริ่มต้นขึ้น

## 1.2 เปิดใช้ TalkBack หลังจากการที่เริ่มใช้งานอุปกรณ์ไปแล้ว

! ขั้นตอนด้านล่างนี้ต้องมีความช่วยเหลือจากผู้ที่มองเห็น !

หากต้องการเปิดใช้ TalkBack ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.2.1 นำทางไปที่การตั้งค่า > การเข้าถึง

### 1.2.2 ทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชัน Android ดังนี้

- Android 3.2 และเก่ากว่า: เลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าถึง จากนั้น เลือกช่องทำเครื่องหมาย TalkBack
- Android 4.0: เลือก TalkBack และเลื่อนสวิตช์ TalkBack ไปที่ตำแหน่งเปิด จากนั้นกลับไปที่หน้าจอก่อน หน้าแล้วเลือกแตะเพื่อสำรวจ
- Android 4.1 ขึ้นไป: เลือก TalkBack จากนั้นเลื่อนสวิตช์ TalkBack ไปที่ตำแหน่งเปิด





⊠ ⊠ ্থে ∎ ≺ Accessibility	ם 11:04 AM 📑 11:04 AM	■ Ø ✓ TalkBack	() 비:,,   65% 📑 11:04 AM
Services TalkBack Off System Captions On		When TalkBa provides spo blind and low example, it do select, and ad	ck is on, your device ken feedback to help -vision users. For escribes what you touch, ctivate.
Magnification gesture	28		
Extra large text			
Power button ends ca	III 🔽		
Auto-rotate screen			
Speak passwords			
Accessibility shortcut	t		Settings

### 1.2.3 หน้าจอยืนยันจะแสดงรายการสิทธิ์ที่อนุญาตให้ TalkBack มอบการอธิบาย และอ่านออกเสียงที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

- สังเกตการทำงาน: รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณกำลังโต้ตอบกับแอปห
   นึ่งๆ
- เรียกข้อมูลเนื้อหาของหน้าต่าง: ตรวจสอบเนื้อหาของหน้าต่างที่กำลัง
   โต้ตอบอยู่
- เปิด "แตะเพื่อสำรวจ": ระบบจะพูดออกเสียงรายการที่แตะ และ สามารถสำรวจหน้าจอได้ด้วยท่าทางสัมผัส
- เปิดการเข้าถึงเว็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: อาจมีการติดตั้งสกริปต์ เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาแอปได้ง่ายขึ้น
- สังเกตข้อความที่พิมพ์: รวมถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตร
   เกรดิตและรหัสผ่าน





#### 1.2.4 หากต้องการยืนยันว่าอนุญาตการทำงานเหล่านี้และเริ่มใช้ TalkBack ให้แตะตกลง

เมื่อเปิดใช้ TalkBack การอธิบายและอ่านออกเสียงจะเริ่มขึ้นทันที ขณะที่เริ่มสัมผัสไปยังส่วนต่างๆ ในอุปกรณ์ TalkBack จะอธิบายการทำงาน รวมทั้งแจ้งเตือนและแจ้งเหตุการณ์อื่นๆ



### 2. ท่าทางในการใช้งานฟังก์ชัน Talk Back

ท่าทางสัมผัส TalkBack ช่วยนำทางไปยังส่วนต่างๆ บนอุปกรณ์ได้อย่างรวคเร็ว ตารางด้านถ่างนี้แสดงท่าทางสัมผัสเริ่มต้น ของ TalkBack ต่อไปนี้เป็นหมายเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่กวรทราบขณะเรียนรู้ท่าทางสัมผัส

- ท่าทางสัมผัสจะใช้เพียง 1 นิ้ว เว้นแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ท่าทางสัมผัสส่วนใหญ่เป็นการกวาดนิ้วแบบ 2 ส่วนในมุมด้านขวาเหมือนเป็นรูปตัว L ตัวอย่างเช่น ท่าทางสัมผัส
   เริ่มต้นสำหรับการเปิดการแจ้งเตือนคือ การกวาดนิ้วไปทางขวาแล้วลงเป็นมุมฉาก 90 องศา
- สำหรับท่าทางสัมผัสทั้งหมด โปรดอย่าลืมใช้การเคลื่อนไหวครั้งเดียวด้วยความเร็วคงที่ และใช้แรงกดนิ้วที่เสมอกัน บนหน้าจอ

การทำงาน	ท่าทางสัมผัส
ย้ายไปยังรายการแรกบนหน้าจอ	กวาคนิ้วขึ้นแล้วลง
ย้ายไปยังรายการสุดท้ายบนหน้าจอ	กวาดนิ้วลงแล้วขึ้น
เปิดเมนูบริบทเฉพาะพื้นที่	กวาคนิ้วขึ้นแล้วไปทางขวา
เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง	กวาดนิ้วลงแล้วไปทางขวา
ปุ่มหน้าหลัก	กวาคนิ้วขึ้นแล้วไปทางซ้าย
ປຸ່ມກລັບ	กวาดนิ้วลงแล้วไปทางซ้าย
แอปล่าสุด	กวาคนิ้วไปทางซ้ายแล้วขึ้น
การแจ้งเตือน	กวาคนิ้วไปทางขวาแล้วลง
เลื่อนไปยังหน้าจอถัดไป	กวาค 2 นิ้วไปทางซ้ายหรือกวาดขึ้น
เลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า	กวาด 2 นิ้วไปทางขวาหรือกวาดลง



คุณสามารถคงท่าทางสัมผัสเริ่มต้นไว้ตามตารางข้างต้น หรือกำหนดการทำงานใหม่ให้กับท่าทางสัมผัสเหล่านี้ก็ได้ หากต้องการกำหนดการทำงานใหม่ให้กับท่าทางสัมผัส ให้นำทางไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า > แตะ เพื่อสำรวจ > จัดการท่าทางสัมผัส เรียนรู้วิธี

ന 🛱 🛄 31% 🖬 2:57 PM	🞧 🗖 🖨  💢 📊 29% 🕞 3:26 PM	🔍 🖨 🗖 🛛 💭 💭 3:12 PM
TalkBack	W TalkBack Settings	🛯 🆐 Manage gestures
When TalkBack is on, your device provides spoken feedback to help blind and low-vision users. For	Explore by touch	Built-in gestures Two part vertical gestures
example, it describes what you touch, select, and activate.	Automatically scroll lists	Shortcut gestures
	Single-tap selection (Experimental) Tap on currently focused item to select	Swipe up then right Open local context menu
	Launch "Explore by touch" tutorial	Swipe up then left Home button
	Manage gestures	Swipe down then right Open global context menu
	Manage custom labels	Swipe down then left Back button
	Miscellaneous	Swipe right then down Open notifications
	Open TalkBack at the Play Store Current TalkBack Version: 4.1.0.5	Swipe right then up Unassigned
Settings	Terms of Service	Swipe left then down



## 3. การแตะเพื่อสำรวจใน TalkBack

การแตะเพื่อสำรวจเป็นคุณลักษณะของ TalkBack ที่ใหผู้ใช้แตะหน้าจออุปกรณ์และฟังสิ่งที่กำลังแตะอยู่ผ่านการ อธิบายและ อ่านออกเสียง

หากผู้ใช้ต้องการแตะเพื่อสำรวจ ให้ก่อยๆ ลาก 1 นิ้วรอบๆ หน้าจอเพื่อย้ายโฟกัส จะได้ยินไอกอน ปุ่ม และวัตถุอื่นๆ บน หน้าจอ เมื่อโฟกัสเลื่อนไปยังรายการหนึ่งๆ ที่คุณต้องการเลือก ให้แตะ 2 ครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานรายการที่โฟกัสอยู่

เมื่อเปิดงานพึงก์ชัน TalkBack การแตะเพื่อสำรวจจะเปิดใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถปิดใช้คุณลักษณะนี้หรือปรับค่า กำหนดของคุณในการตั้งค่า > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า > แตะเพื่อสำรวจ เรียนรู้วิธี

റ, 💢 🔒 2:57 PM	,C, 🗖 🖨	🗭 .11 29% 🕞 3:26 PM
TalkBack	<b>URE TAIKBACI</b>	< Settings
When TalkBack is on, your device provides spoken feedback to help blind and low-vision users. For	Explore by tou	ich 🔽
example, it describes what you touch, select, and activate.	Automatically	scroll lists 🛛 🔽
	Single-tap sel (Experimental) Ta item to select	ection p on currently focused
	Launch "Explo	bre by touch" tutorial
	Manage gestu	ires
	Manage custo	om labels
	Miscellaneou	6
	<b>Open TalkBac</b> Current TalkBack	k at the Play Store Version: 4.1.0.5
Settings	Terms of Serv	ice

#### 4. เมนูตามบริบทส่วนกลางและเฉพาะรายการใน TalkBack

ขณะที่ผู้ใช้นำทางไปยังส่วนต่างๆ ด้วย TalkBack จะมีเมนูตามบริบท 2 รายการพร้อมใช้งาน เพื่อช่วยในการค้นหาการ ตั้งก่าและการควบคุม เมนูตามบริบทส่วนกลางมีกำสั่งที่ทำงานได้ทุกที่ และเมนูตามบริบทเฉพาะรายการจะแตกต่างกันไปโดย ขึ้นอยู่กับรายการที่โฟกัสอยู่

#### 4.1 เมนูตามบริบทส่วนกลาง

หากต้องการใช้เมนูตามบริบทส่วนกลาง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. กวาดนิ้วลงและไปทางขวา (คุณสามารถเลือกท่าทางสัมผัสอื่นได้ในการตั้งค่า TalkBack)
- ลากนิ้วเป็นวงกลมเพื่อฟังรายการในเมนู
- เมื่อได้ยินรายการที่ต้องการเลือก ให้ปล่อยนิ้ว

ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งานเมื่อเปิดใช้งานเมนูตามบริบทส่วนกลาง

- <u>การนำทางด่วน</u>: ฟังรายการทั้งหมดบนหน้าจอเมื่อเลื่อนนิ้วเป็นวงกลม
- <u>อ่านจากด้านบน</u>: ฟังการอ่านออกเสียงรายการทั้งหมดบนหน้าจอ โดยเริ่มจากด้านบน
- <u>สะกดคำพูดสุดท้าย</u>: ฟังการสะกดคำแบบทีละตัวอักษรของเสียงพูด TalkBack คำ สุดท้าย
- <u>อ่านจากรายการถัดไป</u>: ฟังการอ่านออกเสียงรายการทั้งหมดบนหน้าจอ โดยเริ่มจาก รายการสุดท้ายที่โฟกัส
- <u>หยุดการตอบรับชั่วคราว</u>: ตัวเลือกนี้อยู่นอกเมนูวงกลมในมุมซ้ายบนของหน้าจอ การ เลือกตัวเลือกนี้จะหยุดใช้งาน TalkBack ชั่วคราว ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนและ "แตะ เพื่อสำรวจ"
  - <u>หมายเหตุ</u>: TalkBack จะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อหน้าจอเปิด เมื่อลีอก ปรากฏขึ้น หรือจากแถบการแจ้งเตือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ากำหนด "กลับมา ทำงานอีกครั้งจากการหยุดใช้งาน"
- <u>การตั้งค่า TalkBack</u>: ตัวเลือกนี้อยู่นอกเมนูวงกลมในมุมขวาบนของหน้าจอ การ เลือกตัวเลือกนี้จะเปิดหน้าจอการตั้งค่า TalkBack



<u>ลักษณะของเมนูตามบริบทส่วนกลาง</u>





#### 4.2 เมนูตามบริบทเฉพาะรายการ

เมนูตามบริบทเฉพาะรายการมีการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่โฟกัส ตัวเลือกที่มีในเมนูจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายการ ดังกล่าว หากไม่มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง TalkBack จะบอกว่า "ไม่มีรายการในเมนู"

หากต้องการใช้เมนูตามบริบทเฉพาะรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. กวาดนิ้วขึ้นและไปทางขวา (สามารถเลือกท่าทางสัมผัสอื่นได้ในการตั้งค่า TalkBack)
- ลากนิ้วเป็นวงกลมเพื่อฟังรายการในเมนู
- เมื่อคุณได้ยินรายการที่ต้องการเลือก ให้ปล่อยนิ้ว

เมื่อเปิดใช้งานเมนูตามบริบทเฉพาะรายการ<u>จากหน้าจอหลัก</u> เมนูจะมีตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อตั้ง กวามละเอียดในการนำทางดังนี้

- <u>ความละเอียดเริ่มต้น</u>: การกวาดนิ้วไปทางขวาแต่ละครั้งจะอ่านเนื้อหาของรายการที่ โฟกัส
- อ่านทีละหน้า: การกวาดนิ้วไปทางขวาแต่ละครั้งจะอ่านรายการทั้งหมดบนหน้า ปัจจุบัน
- อ่านทีละย่อหน้า: การกวาดนิ้วไปทางขวาแต่ละครั้งจะอ่าน 1 ย่อหน้าของรายการที่ โฟกัสอยู่
- อ่านทีละบรรทัด: การกวาดนิ้วไปทางขวาแต่ละครั้งจะอ่าน 1 บรรทัดของรายการที่ โฟกัสอยู่
- อ่านทีละคำ: การกวาดนิ้วไปทางขวาแต่ละครั้งจะอ่าน 1 คำของรายการที่โฟกัสอยู่
- อ่านทีละอักงระ: การกวาดนิ้วไปทางงวาแต่ละครั้งจะอ่าน 1 อักงระงองรายการที่ โฟกัสอยู่



<u>(จากหน้าจอหลัก)</u>



ี เมื่อกุณเปิดใช้งานเมนูตามบริบทเฉพาะรายการ<u>จากหน้าจอที่ไม่ใช่หน้าจอหลัก</u> คุณอาจได้ยินตัวเลือกต่อไปนี้

- <u>เมนูการควบคุมหน้า</u>: เปิดเมนูตามบริบทเฉพาะรายการใหม่พร้อมตัวเลือกในการย้ายไปยังหน้าถัดไปหรือหน้าก่อน หน้า
- <u>เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์</u>: เปิดเมนูตามบริบทเฉพาะรายการใหม่พร้อมตัวเลือกในการย้ายเคอร์เซอร์และแก้ไข ข้อความ
  - ดัวเลือกในเมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ได้แก่ เคอร์เซอร์ไปที่จุดเริ่มต้น ข้ายเคอร์เซอร์ไปที่จุดสิ้นสุด ตัด คัดลอก วาง เลือกทั้งหมด เริ่ม โหมดการเลือก และสิ้นสุด โหมดการเลือก
  - คุณสามารถแตะปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อย้ายเกอร์เซอร์ขณะอยู่ในช่องแก้ไข
- <u>เมนูลิงก์</u>: เมื่อกุณนำทางไปยังข้อความที่มีลิงก์ กุณสามารถเปิดเมนูตามบริบทเฉพาะรายการ และเลือกเมนูย่อย "ลิงก์" เพื่อเลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งที่มีอยู่ในข้อความ
- <u>การควบคุมป้ายกำกับ</u>: เมนูนี้ช่วยให้คุณเพิ่ม นำออก และแก้ไขป้ายกำกับแบบกำหนดเองสำหรับเนื้อหาที่ไม่มีป้าย กำกับ บางครั้งแอปพลิเคชันไม่มีป้ายกำกับในรูปภาพ คุณสามารถใช้ TalkBack เพื่อสร้างป้ายกำกับของตัวเองใน รูปภาพ เพื่อช่วยให้สามารถระบุรูปภาพได้ง่ายขึ้นในอนาคต คุณสามารถจัดการป้ายกำกับแบบกำหนดเองจากการตั้งค่า "จัดการป้ายกำกับแบบกำหนดเอง"
- <u>เปลี่ยนเมนูความละเอียค</u>: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดเมนูตามบริบทเฉพาะรายการใหม่ที่มีตัวเลือกความ ละเอียดในการนำ ทางตามที่ระบุไว้ข้างต้น (เริ่มต้น ทีละหน้า ทีละย่อหน้า ทีละบรรทัด ทีละกำ และทีละอักขระ)



<u>ตัวอย่างลักษณะของเมนูตามบริบทเฉพาะ (จากหน้าที่ไม่ใช่หน้าจอหลัก)</u>



## 5. เปลี่ยนการตั้งค่า TalkBack

หากต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนการตั้งค่า TalkBack ให้นำทางไปที่**การนำทาง > การเข้าถึง > TalkBack > การตั้งค่า** 

TalkBack มีการตั้งก่า 4 หมวดหมู่ แต่ละหมวดหมู่มีกำอธิบายอยู่ตามส่วนต่างๆ ด้านล่าง หมวดหมู่เหล่านี้

- <u>เสียงพูด</u>: การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมการอธิบายและอ่านออกเสียง
- <u>การตอบรับอื่นๆ</u>: การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมการสั่นและเสียงที่ไม่ใช่คำพูด
- <u>แตะเพื่อสำรวจ</u>: การตั้งค่าเหล่านี้จะควบคุมท่าทางสัมผัสการแตะเพื่อสำรวจ
- <u>เบ็ดเตล็ด</u>: หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยวิธีใช้ TalkBack เมื่อมีการหยุดใช้งาน การตั้งก่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ earcon

### ! การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ !

## 5.1 การตั้งค่าเสียงพูด

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ตัวเลือก
ตั้งระดับเสียงพูด	ตั้งระคับเสียงพูดของ TalkBack ให้เท่ากับหรือเบากว่าระคับเสียง	ตรงกับระคับเสียงของสื่อ;
	ของสื่อ ระดับเสียงของสื่อหมายถึงระดับเสียงอื่นๆ ในอุปกรณ์	75% ของระดับเสียงของสื่อ;
		50% ของระคับเสียงของสื่อ;
		25% ของระดับเสียงของสื่อ
ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับ	เปลี่ยนระคับเสียงสูงต่ำสำหรับการตอบรับของแป้นพิมพ์ เมื่อ	เปิด; ปิด
เสียงสูงต่ำ	เลือกตัวเลือกนี้ เสียงพูดตอบรับของแป้นพิมพ์จะตั้งเป็นระดับ	
	เสียงต่ำลง	
เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์	ได้ยินเสียงแป้นที่กด	พูดแป้นที่กดเสมอ;
		สำหรับแป้นพิมพ์บน
		หน้าจอเท่านั้น;
		ไม่พูดแป้นที่กดเลย
พูดเมื่อหน้าจอปิด	โดยก่าเริ่มต้นจะไม่มีเสียงพูดขึ้นเมื่อหน้าจอดับ หากเลือกจะมีการ	เปิด; ปิด
	พูดแจ้งเตือนเมื่อหน้าจอดับ	
ใช้พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์	Android บางรุ่นมีพร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ หากมี ให้ใช้การตั้งค่านี้	พรีอกซิมิตีเซ็นเซอร์ปิด
	เพื่อปิดเสียง TalkBack ชั่วคราว โทรศัพท์: โบกนิ้วมือเหนือพรีอก	เสียงพูด;
	ซิมิตีเซ็นเซอร์เพื่อปิคเสียง TalkBack แท็บเล็ต: แตะแอปพลิเคชัน	พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ไม่
	บนหน้าจอแสดงผล แตะหน้าจออีกครั้งเพื่อรีสตาร์ท TalkBack	ควบกุมเสียงพูด
เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่าน	การเขย่าอุปกรณ์จะเปิดใช้การอ่านแบบต่อเนื่อง	ปิคใช้อยู่; เบามาก; เบา; ปาน
อย่างต่อเนื่อง (ทดลอง)		กลาง; แรง; แรงมาก
บอกหมายเลขผู้โทร	ได้ขินเสียงพูดหมายเลขผู้โทรก่อนรับสาย	เปิด; ปิด



# 5.2 การตั้งค่าการตอบรับอื่นๆ

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ตัวเลือก
การสั่นเตือน	รับการสั่นเตือนสำหรับการทำงาน เช่น เมื่อคุณเลือกวัตถุหรือนำ	เปิด; ปิด
	ทางไปยังส่วนต่างๆ บนอุปกรณ์	
เสียงเตือน	รับเสียงตอบรับนอกเหนือจากเสียงพูดขณะนำทางไปยังส่วนต่างๆ	เปิด; ปิด
เน้นที่เสียงพูด	ลคระคับเสียงอื่นๆ เมื่อ TalkBack กำลังพูด	เปิด; ปิด
ระดับเสียง	สามารถใช้งานได้เมื่อเปิดใช้ "การตอบรับด้วยเสียง" ตัวเลือกนี้จะ	ตรงกับระดับเสียงของสื่อ;
	ควบคุมระดับเสียงพูดและเสียงอื่นๆ ที่ TalkBack สร้างขึ้นซึ่ง	75% ของระคับเสียงของสื่อ;
	เกี่ยวข้องกับระดับเสียงของระบบ	50% ของระดับเสียงของสื่อ;
		25% ของระคับเสียงของสื่อ

## 5.3 การตั้งค่าการแตะเพื่อสำรวจ

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ตัวเลือก
แตะเพื่อสำรวจ	แตะหน้าจอเพื่อฟังสิ่งที่กำลังแตะอยู่ การตั้งก่านี้จะเปิดใช้อยู่โดย	เปิด; ปิด
	ค่าเริ่มต้น หากปิคใช้อยู่ อุปกรณ์จะไม่ตอบสนองต่อท่าทาง	
	สัมผัสของทางถัคหรือพูครายการต่างๆ เมื่อกุณแตะหน้าจอ	
	เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแตะเพื่อสำรวจ	
เลื่อนรายการอัตโนมัติ	เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ รายการจะเลื่อนเองระหว่างการนำทาง	เปิด; ปิด
	ตามลำคับ (กวาคนิ้วเพื่อย้ายไปมาระหว่างวัตถุต่างๆ)	
การเลือกแบบแตะครั้งเดียว	แตะรายการที่ โฟกัสอยู่ในปัจจุบันเพียงกรั้งเดียวเพื่อเลือก แทนที่	เปิด; ปิด
(ทดลอง)	จะแตะ 2 ครั้ง	
เปิดบทแนะนำ "แตะเพื่อ	ดูบทแนะนำเกี่ยวกับการแตะเพื่อสำรวจ	แตะเพื่อเปิดบทแนะนำ
สำรวจ"		
จัดการท่าทางสัมผัส >	เลือกการตั้งก่านี้เพื่อเปลี่ยนกวามหมายของท่าทางสัมผัส	ย้ายไปยังรายการแรกและ
ท่าทางสัมผัสในตัว	TalkBack ได้แก่ ท่าทางสัมผัสในแนวตั้ง 2 ส่วน (กวาคนิ้วขึ้น	รายการสุดท้ายบนหน้าจอ;
	และลง หรือกวาคนิ้วลงและขึ้น) ที่มีการกำหนดความหมายไว้	วนผ่านระดับรายละเอียดการ
	ล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติมในท่าทางสัมผัส TalkBack	อ่าน
จัดการท่าทางสัมผัส >	เลือกการตั้งก่านี้เพื่อเปลี่ยนท่าทางสัมผัสของทางลัค TalkBack	ไม่ได้กำหนด; ปุ่ม "กลับ";
ท่าทางสัมผัสของทางลัด	ทั้ง 8 ท่า ได้แก่ กวาดนิ้วขึ้นและไปทางขวา กวาดนิ้วขึ้นและไป	ปุ่ม "หน้าแรก"; ปุ่ม "แอป
	ทางซ้าย กวาคนิ้วลงและ ไปทางขวา กวาคนิ้วลงและ ไปทางซ้าย	ปัจจุบัน"; เปิดการแจ้งเตือน;
	กวาดนิ้วไปทางขวาและลง กวาดนิ้วไปทางขวาและขึ้น กวาดนิ้ว	เปิดเมนูตามบริบทส่วนกลาง;
	ไปทางซ้ายและลง กวาคนิ้วไปทางซ้ายและขึ้น แตะท่าทางสัมผัส	เปิดเมนูตามบริบทเฉพาะ
	และจากนั้นเลือกการกำหนดใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมในท่าทางสัมผัส	รายการ; อ่านจากค้านบน;
	TalkBack	อ่านจากรายการถัคไป



จัดการป้ายกำกับที่กำหนด	ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจัดการป้ายกำกับแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น	เรียนรู้เพิ่มเติมในเมนูตาม
101	ด้วยเมนูตามบริบทเฉพาะรายการ	บริบทส่วนกลางและเฉพาะ
		รายการ

5.4 การตั้งค่าเบ็ดเตล็ด

การตั้งค่า	คำอธิบาย	ตัวเลือก
กลับมาทำงานอีกครั้งจากการหยุดใช้	เลือกวิธีที่ TalkBack ควรทำงานต่อหลังจาก	เมื่อหน้าจอเปิด; เมื่อหน้าจอล็อกแสดง
งาน	ที่กุณหยุดใช้งาน	ขึ้น; จากการแจ้งเตือนเท่านั้น
การตั้งค่าของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ >	นักพัฒนาแอปสามารถใช้การตั้งก่านี้เพื่อ	ไม่มี; ยืนยัน; ข้อผิดพลาด; กำเตือน;
ระดับของการบันทึกเอาต์พุต	ระบุประเภทของเหตุการณ์ที่จะบันทึก	ข้อมูล; แก้ปัญหา; Verbose
การตั้งค่าของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ >	เมื่อเปิคใช้ จะมีการแสคงผลลัพธ์ของ	เปิด; ปิด
แสดงเอาต์พุตของเสียงพูด	เสียงพูคบนหน้าจอ	



🗍 🗭 川 23% 🔲 4:20 PM

### 6. ปิดใช้ TalkBack

หากต้องการปิด TalkBack ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. นำทางไปที่การตั้งค่า > การเข้าถึง > TalkBack
- 2. เลื่อนสวิตช์ TalkBack ไปที่ตำแหน่งปิด
- 3. ในช่องโต้ตอบ "หยุด TalkBack" ให้เลือก**ตกลง**





## 7. การติดตั้งโปรแกรม Text To Speech เพื่อให้ Android สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้

โปรแกรม Text to speech Android ที่สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้นั้น มีอยู่ 2 โปรแกรมที่แนะนำคือ VAJA TTS และ SVOX Kanya Thai

### 7.1 วิธีการติดตั้ง Install VAJA TTS

- 1. ค้นหา VAJA TTS ใน Google Play Store
- 2. ติดตั้ง VAJA TTS ถงบนมือถือ
- เปิดโปรแกรม VAJA TTS ถ้าโปรแกรมมีความต้องการให้โหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติม ให้กดตกลง เพื่อทำการ โหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติม และในกรณีที่เปิดโปรแกรมครั้งแรก จะหน้าต่างให้เลือกใช้ VAJA TTS ตั้งแค่เป็น Default Text To Speech Output ของตังเครื่อง ซึ่งถ้ากดตกลงเลือก สามารถข้ามข้อ 4 ด้านล่างได้
- ทำการตั้งก่าให้ VAJA TTS เป็น Default Text To Speech Output โดยเข้าไปที่ Accessibility > Text-tospeech output > ให้เลือก ที่ VAJA Text-to-speech
- 5. ทุดลองให้โปรแกรม อ่านข้อความตัวอย่าง







## 7.2 วิธีการติดตั้ง SVOX Kanya Thai

- 1. ค้นหา SVOX Kanya Thai ใน Google Play Store
- 2. ติดตั้ง SVOX Kanya Thai ลงบนมือถือ
- เปิดโปรแกรม SVOX Kanya Thai ถ้าโปรแกรมมีความต้องการให้โหลดโปรแกรม SVOX Classic application ให้กดตกลง เพื่อทำการโหลดโปรแกรม และกดติดตั้ง
- 4. ปิดโปรแกรม SVOX Kanya Thai และเปิดใหม่ โปรแกรมจะต้องการให้โหลดไฟล์เสียงเพิ่มเติม ให้กดตกลง และรอโหลดจนเสร็จสิ้น
- 5.
- ทำการตั้งค่าให้ SVOX Kanya Thai เป็น Default Text To Speech Output โดยเข้าไปที่ Accessibility > Textto-speech output > ให้เลือก ที่ SVOX Text-to-speech





**O** 

Ō

**O** 

Ō





Google that make their

Allow

### 8. เปิดใช้งานฟังก์ชัน Enhance Web Accessibility

(ต้องทำใน Android บาง Version และในกรณีที่เปิดหน้าเว็บแล้วระบบไม่สามารถอ่านได้)

เพื่อที่จะเพิ่มความสมารถในการอ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชัน Enhance Web Accessibility ก่อน โดยวิธีการเปิดการใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวมีดังนี้

1. นำทางไปที่การตั้งค่า > การเข้าถึง > Enhance Web Accessibility

- 2. เลือกไปที่ Enhance Web Accessibility ระบบจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยันการเปิดใช้งาน
- 3. กดเลือก " ยอมรับ "

4. ในกรณีที่จะปิดฟังก์ชันนี้ สามารถทำได้โดยการเลือกไปที่ Enhance Web Accessibility อีกครั้ง ระบบจะเปลี่ยน สถานะเป็นไม่เปิดใช้งานฟังก์ชัน Enhance Web Accessibility

web content more accessible?

Don't allow

Battery	
🖄 Apps	Accessibility
PERSONAL	
Location access	Large text
Security	Power button ends call
A Language & input	Auto-rotate screen
D Backup & reset	
ACCOUNTS	Speak passwords
8 Google	Accessibility shortcut
+ Add account	Off
SYSTEM	Text-to-speech output
O Date & time	Touch & hold delay
🖐 Accessibility	Short
{ } Developer options	Enhance web accessibility Not allowed
① About tablet	





### 9. เปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงผล Caption ของรูปภาพ

- 1. นำทางไปที่การตั้งค่า > การเข้าถึง > Caption
- เลือกไปที่ Caption และเลือกให้เปิดการใช้งาน ซึ่งเราสามารถตั้งก่าเพิ่มเติมในส่วน ของการแสดงผล Caption รูปภาพได้ ดังนี้
  - 1. เปลี่ยนภาษา : สามารถเปลี่ยนภาษาของ Caption รูปภาพได้
  - 2. ขนาดตัวอักษร : สามารถกำหนดขนาดตัวอักษรของ Caption ได้
  - 3. รูปแบบอักษร : สามารถกำหนดสีอักษรและพื้นหลังของ Caption ได้



Standard options \_

Language Default

Text size

Caption style White on black